FEKO の計算結果を可視化、サポートするツール群 w2db $w2db(x) mW \rightarrow dB 10 * np.log10(x)$ db2w $db2w(x) dB \rightarrow mW df.db2w() or db2w(df)$ # TEST se = pd.Series(np.arange(10)) db = se.w2db()df = pd.DataFrame({'dBm': db, 'watt': db.db2w()}) print(df) RuntimeWarning: divide by zero encountered in log10 return 10 * np.log10(x) dBm watt -inf 0.0 1 0.000000 1.0 2 3.010300 2.0 3 4.771213 3.0 4 6.020600 4.0 5 6.989700 5.0 6 7.781513 6.0 7 8.450980 7.0 8 9.030900 8.0 9 9.542425 9.0 np.power(10, x / 10) v2db $v2db(x) V \rightarrow dB 20 * np.log10(x)$

pyfeko.py v1.1.1

```
db2v
```

```
db2v(x) dB \rightarrow V np.power(10, x / 20)
```

a2comp

a2comp(mag, arg) mag * (np.cos(np.radians(arg)) + np.sin(np.radians(arg)) * 1j)

- mag(大きさ)と arg(角度)を引数に、複素数表示で返す。
- 引数:
 - mag: magnitude
 - arg: argument
- 戻り値: 複素数表示

rcs_total

rcs_total(Etheta, Ephi, source_power) 4 * np.pi * (((np.abs(Etheta))**2 + (np.abs(Ephi))**2)
/ source_power)

- 引数:
 - Etheta, Ephi: 電界強度 (複素数)
 - source_power: ソースの電界強度 [V/m]。普通は 1? out ファイルや frko のファイル参照
- 戻り値: 単位ソースパワーあたりの Etheta と Ephi の絶対値を出して 4pi 掛けた値

import_data

import_data(filename: str)

- FEKO の.out ファイルを pandas DataFrame 形式にして返す
- 引数:
 - filename: ファイル名 (str型)
- 戻り値:
 - df: 列名が theta phi, (pandas.DataFrame 型)

import_data_comp

```
import_data_comp(filename: str, ram=1)
```

- FEKO の.out ファイルを pandas DataFrame 形式にして返す
- 引数:
 - filename: ファイル名 (str型)
 - -ram: 電波吸収体反射係数真数。指定しなければ 1(=変倍しない)(float 型)
- 戻り値:
 - df: 列名が'THETA', 'PHI', 'ET_COMP', 'EP_COMP', 'RCS_dBsm'(pandas.DataFrame 型)

sumdf:

sumdf(column_name, dataframes: list)

- 引数にしたデータフレームの特定のカラムを足し算してデータフレームとして返す。
- 引数:
 - column_name:カラムの名前
 - dataframes: データフレームを入れたリスト
- 戻り値:
 - -df.sum(): データフレームの一部だけ取り出したものをひとつのデータフレームにして、 各列を足し算した pandas. Series

```
# TEST
```

```
aa = pd.DataFrame([1,2,3])
bb = pd.DataFrame([4,5,6])
sum_rcs(0,[aa,bb])
```

Out:

- 0 5 # 1+4
- 1 7 # 2+5
- 2 9 # 3+6

fine_ticks

fine_ticks(tick, deg)

- グラフの ticks をイイ感じにする
- 引数:
 - tick: label に使うリスト (リスト型)
 - deg: label を deg ごとに分割する
- 戻り値: tick の最大、最小値、deg から求めたイイ感じの np.array

TEST

```
#In : for i in range(10,180,10):
          print(fine_ticks(np.arange(181),i))
     #Out :
     [
        0.
             10.
                   20.
                         30.
                               40.
                                    50.
                                          60.
                                                70.
                                                      80.
                                                           90. 100. 110.
       120.
            130. 140. 150.
                             160.
                                   170.
                                         180.]
        0.
             20.
                                   100.
                                         120.
                                               140.
                                                     160.
                                                          180.]
                   40.
                         60.
                               80.
        0.
             30.
                   60.
                         90. 120.
                                   150.
                                         180.]
                   90. 135.
                              180.]
        0.
             45.
        0.
             60. 120.
                        180.]
             60. 120. 180.]
        0.
     Γ
        0.
             90. 180.]
             90. 180.]
        0.
     0.
                  180.]
             90.
        0. 180.]
     Γ
        0. 180.]
     Γ
        0. 180.]
        0. 180.]
     Γ
        0. 180.]
        0. 180.]
     0. 180.]
        0. 180.]
plot_contourf
plot_contourf(df, title='', xti=30, yti=1, alpha=.75,
             xlabel='azimuth(deg)', ylabel='elevation(deg)', zlabel='(dBsm)',
             cmap='jet', cmaphigh=20, cmaplow=0, cmaplevel=100, cmapstep=2,
             fn="Times New Roman", fnsize=12, *args, **kwargs)
   • pivot されたデータフレームを引数に contourf を描く
   • 引数:
      - df: pivot されたデータフレーム
          * x, y, z は df から計算される
      - title: グラフのタイトル
      - xti, yti: tick の区切り (deg ごとに分割する)
      - alpha: ヒートマップの透過率
      - xlabel, ylabel, zlabel: ラベル名
      - cmap: カラーマップ
      - cmaphigh, cmaplow, cmaplebel: カラーマップの最大値、最小値、段階
```

- cmapstep: 右側に表示されるカラーマップの区切りをいくつごとにするか
- 戻り値: なし

rolling_around

- 全周移動平均の作成
- mirror=False(デフォルト) のとき、元データを 2 つ重ねて移動平均をとる。 > 周回 $360\deg$ のときに使う
- mirror=True のとき、元データをの鏡像を重ねて移動平均をとる。> 周回 180deg のときに使う
- 移動平均処理後は重ねた分のデータは不必要なので、消してインデックスをリセットする。 > df.loc[len(df/2):].reset_index()
- pd.DataFrame.rolling のオプションはすべて使える。 > 詳細は pd.DataFrame.rolling?
- 引数:
 - df:データフレーム
 - columns:平均処理をするカラム (リスト形式など)
 - window: 平均を行うの区間 (int 型など)
 - mirror: True で鏡像データの作成を行ってから平均化処理
 - 以下は pandas のドキュメント参照
 - * min_periods
 - * freq
 - * center
 - * win_type
 - * on
 - * axis
- 戻り値: 全周移動平均処理を行ったデータフレーム (pandas.DataFrame 型)

TEST

```
n=3
df = pd.DataFrame(np.arange(n*10).reshape(-1, n), columns=list('abc'))
window = 2
a = df.copy()
normal_rolling_mean = a.rolling(window).mean()
print('original\n', df)
print('normal_rolling_mean\n', normal_rolling_mean)
```